

Проекты VK WorkSpace

Настройка парольной политики

Оглавление

Настройка длины пароля	3
Настройка запрета использования старых паролей	3
Настройка частоты изменения пароля	4

В Проекты VK WorkSpace вы можете настроить требования к паролям пользователей, чтобы обеспечить необходимый уровень безопасности.

Настройка длины пароля

Чтобы настроить минимальную длину пароля:

1. Войдите в систему, используя учетную запись с правами администратора, и нажмите **Администрирование** в верхней части экрана.
2. Перейдите в раздел **Безопасность** на панели слева.
3. В блоке **Парольные политики** укажите минимальное количество символов в поле **Минимальная длина пароля**.
4. Нажмите **Сохранить**.

После сохранения настроек:

- Новые пароли должны будут соответствовать установленным требованиям
- При создании новых пользователей система будет требовать пароль указанной длины
- При смене пароля существующими пользователями новый пароль должен будет соответствовать установленным требованиям

Примечание: Рекомендуется устанавливать минимальную длину пароля не менее 8 символов для обеспечения базового уровня безопасности.

Настройка запрета использования старых паролей

Если включен запрет на использование старых паролей, при изменении пароля пользователя будет выполняться проверка на совпадение с предыдущими паролями.

Чтобы включить запрет на использование старых паролей:

1. Войдите в систему, используя учетную запись с правами администратора, и нажмите **Администрирование** в верхней части экрана.
2. Перейдите в раздел **Безопасность** на панели слева.
3. В блоке **Парольные политики** включите переключатель **Запрет использования старых паролей**.
4. Укажите количество предыдущих паролей (не менее 1 и не более 100), с которыми будет сравниваться новый пароль.

Примечание: Запрет на использование старых паролей не распространяется на пользователей с ролью администратора.

Настройка частоты изменения пароля

Данная настройка позволяет установить правила принудительной смены паролей пользователями.

Чтобы настроить частоту изменения пароля:

1. Войдите в систему, используя учетную запись с правами администратора, и нажмите **Администрирование** в верхней части экрана.
2. Перейдите в раздел **Безопасность** на панели слева.
3. В блоке **Парольные политики** включите переключатель **Частота изменения пароля**.
4. Укажите параметры частоты изменения пароля:
 - **Менять каждые** – через сколько дней потребуется изменить пароль.
 - **Оповещать пользователя за** – за сколько дней пользователь будет предупрежден о необходимости изменить пароль.
 - **Не чаще** – период, в течение которого нельзя изменить пароль повторно.

Параметры указываются в днях (от 1 до 700).

5. Нажмите **Сохранить**.

Примечание: Настройка не распространяется на пользователей с ролью администратора.

 Технический писатель: Белова Ирина

 6 мая 2026 г.