

Проекты VK WorkSpace

Системные роли

Оглавление

Системный администратор	3
Бизнес-администратор	3
Пользователь	3
Пользователь + Бизнес-администратор	3
Гость	4
Сотрудник ИБ	4
Добавление пользователя или группы в список	4
Назначение системных ролей пользователям и группам	5
Снятие системных ролей	5

Ниже описаны роли доступа к Системе в целом.

Роли доступа к пространству и их настройка описаны в Руководстве пользователя в разделе [Роли доступа к пространству](#).

Системный администратор

Роль **Системный администратор** предназначена для:

- добавления лицензий продукта;
- выдачи системных ролей пользователям и группам пользователей.

После входа в систему пользователя с ролью **Системный администратор** у него будет автоматически открыт раздел **Администрирование**.

Роль **Системный администратор** не списывает лицензию.

Бизнес-администратор

Роль **Бизнес-администратор** предназначена для управления настройками рабочих пространств.

После входа в систему пользователя с ролью **Бизнес-администратор** у него будет автоматически открыта **Главная страница** с доступными для администрирования пространствами без доступа к содержимому этих пространств.

Роль **Бизнес-администратор** не требует списания лицензии.

Пользователь

Роль **Пользователь** предназначена для работы с основной функциональностью системы.

После входа в систему пользователя с ролью **Пользователь** у него будет автоматически открыта [Главная страница](#) с возможностью работы с содержимым пространств, к которым есть доступ.

Подробнее роли доступа к пространствам описаны в [Руководстве пользователя](#).

Роль **Пользователь** списывает лицензию.

Пользователь + Бизнес-администратор

При такой комбинации ролей предусмотрено управление настройками рабочих пространств с возможностью работы с содержимым пространств, к которым у пользователя настроен доступ.

Гость

Роль **Гость** предназначена для работы с основной функциональностью системы в режиме чтения.

После входа в систему пользователя с ролью **Гость** у него будет автоматически открыта [Главная страница](#) с возможностью просмотра содержимого пространств, к которым есть доступ, а также создания заявок и доступных задач и страниц.

На пользователя с ролью **Гость** невозможно назначить задачу.

Роль **Гость** списывает гостевую лицензию.

Сотрудник ИБ

Роль **Сотрудник ИБ** предназначена для блокирования пользователей системы.

После входа в систему пользователя с ролью **Сотрудник ИБ** у него будет автоматически открыт **Профиль** с возможностью получения токена API.

Блокирования и разблокирования пользователей системы выполняются через API-функции [блокирования](#) и [разблокирования](#).

Роль **Сотрудник ИБ** не списывает лицензию.

Добавление пользователя или группы в список

1. Используя учетную запись с правами администратора нажмите на иконку профиля. В открывшемся меню выберите **Администрирование**.
2. В навигационном меню слева выберите **Системные роли**.
3. В разделе **Пользователи** или **Группы** в поле ввода начните вводить имя пользователя или группы, которую вы хотите добавить в список.
4. Выберите нужного пользователя или группу из раскрывшегося списка.

Пользователь или группа будут добавлены в список для назначения им системных ролей.

Назначение системных ролей пользователям и группам

1. Используя учетную запись с правами администратора нажмите на иконку профиля. В открывшемся меню выберите **Администрирование**.
2. В навигационном меню слева выберите **Системные роли**. В открывшемся окне отобразятся пользователи и группы, добавленные в систему.
3. Найдите нужного пользователя или группу и отметьте чекбоксами роли, которые вы хотите им назначить.

Роль применится и сохранится автоматически.

Снятие системных ролей

1. Используя учетную запись с правами администратора нажмите на иконку профиля. В открывшемся меню выберите **Администрирование**.
2. В навигационном меню слева выберите **Системные роли**. В открывшемся окне отобразятся пользователи и группы, добавленные в систему.
3. Найдите нужного пользователя или группу и снимите отметки с чекбоксов тех ролей, которые вы хотите отозвать.

Роль будет снята автоматически.



Примечание

При снятии системной роли **Пользователь** автоматически снимаются все роли пользователя во всех пространствах, где они были назначены. При снятии системной роли **Гость** автоматически снимается роль **Гость** во всех пространствах, где она была назначена пользователю.

 Технический писатель: Белова Ирина

 6 мая 2026 г.