Проекты VK WorkSpace

Прогресс выполнения задачи

© VK WorkSpace, 2026 г. Все права защищены

Портал с документацией: https://biz.mail.ru/docs/on-premises/

Оглавление

Расчет прогресса по статусу 3

Расчет прогресса по прогрессу подзадач 3

Расчет прогресса по метрике 3

Включение и настройка расчета прогресса в карточке задачи 3

Изменение текущего значения прогресса при расчете по метрике 5

В **Проекты VK WorkSpace** встроено решение по постановке и мониторингу целей и ключевых результатов (методология OKR — Objectives and Key Results).

В качестве основного инструмента методологии используется расчет прогресса задачи.

Проекты VK WorkSpace позволяет рассчитывать прогресс выполнения задачи тремя способами:

- по статусу;
- по прогрессу подзадач;
- по метрике.

Отслеживать прогресс выполнения задачи можно в карточке задачи или в столбце **Прогресс** в представлении задач «Таблица».

Для этого выберите атрибут **Прогресс** в настройках представления.

Расчет прогресса по статусу

Прогресс выполнения задачи по статусу содержит только два значения:

- 0% — для любых категорий статусов кроме **Выполнено**;
- 100% — для категории статусов **Выполнено**.

Расчет прогресса по статусу включается по умолчанию при активации расчета прогресса в карточке задачи.

Расчет прогресса по прогрессу подзадач

При выборе механизма расчета по прогрессу подзадач прогресс родительской задачи равен среднему арифметическому прогрессов подзадач.

Дочерние задачи в статусе категории **Отменено** не учитываются при расчете прогресса родительской задачи, при этом прогресс родительской задачи, переведенной в статус категории **Отменено**, сохраняется.

Если у задачи нет подзадач, то прогресс устанавливается со значением 0%.

Расчет прогресса по метрике

Расчет прогресса по метрике подразумевает, что пользователь задает стартовое и целевое значение, а затем в ходе работы над задачей редактирует текущее значение.

При изменении текущего значения система пересчитывает прогресс по формуле:

```
Цель - Старт / 100% = Текущее значение / Прогресс, %.
```

Включение и настройка расчета прогресса в карточке задачи

Метод расчета прогресса, который по умолчанию будет отображаться на карточке задачи, задается при настройке типа задач в настройках пространства.

Для включения расчета прогресса:

1. Перейти в карточку задачи, для которой требуется включить расчет прогресса.

2. Нажать кнопку **Дополнительные действия** в правом верхнем углу карточки и выбрать **Включить расчет прогресса**.

В карточке задачи отобразится виджет с отображением прогресса 

Для настройки расчета прогресса:

1. Нажмите кнопку настроек **Настройки** на виджете.
2. Выберите из выпадающего списка механизм расчета прогресса.
3. В случае выбора расчета по метрике введите название метрики (опционально), стартовое и целевое значения.
4. Нажмите **Применить**.



Для выключения расчета прогресса:

1. Нажмите кнопку настроек **Настройки** на виджете.
2. Выберите из выпадающего списка **Не рассчитывать**.
3. Нажмите **Применить**.

Виджет будет скрыт из карточки задачи.

Изменение текущего значения прогресса при расчете по метрике

1. Перейдите в карточку задачи или в представление «Таблица» с включенным столбцом **Прогресс**.
2. Нажмите на отображение прогресса 

.
3. В открывшемся виджете введите новое значение и комментарий (опционально).
4. Нажмите **Обновить**.



Изменение прогресса отражается в истории изменений в карточке задачи.

Технический писатель: Белова Ирина

12 мая 2026 г.