Проекты VK WorkSpace

Настройка логирования

© VK WorkSpace, 2026 г. Все права защищены

Портал с документацией: https://biz.mail.ru/docs/on-premises/

Оглавление

Доступные способы логирования 3

Настройка логирования через `.env` 3

- Настройка способов логирования 3
  - Включение логирования в стандартный вывод 3
  - Включение логирования в файл 3
  - Включение логирования на внешний syslog-сервер 4

2. Настройка логирования в Helm-чарте (Kubernetes) 4

Для корректной работы аудита и логирования событий в системе Проекты VK WorkSpace необходимо настроить параметры логирования. Это можно сделать через файл `.env` (для Docker-установки) или через значения Helm-чарта (для Kubernetes).

Доступные способы логирования

В Проекты VK WorkSpace доступны следующие способы логирования:

1. **Логирование в стандартный вывод**
   Логи аудита выводятся непосредственно в стандартный вывод контейнера сервиса `cwm_public_gateway_api`.
2. **Логирование в файл**
   Логи аудита сохраняются в файл внутри контейнера сервиса `cwm_public_gateway_api` по пути `/app/Logs/<имя сервиса>.log`
3. **Логирование на внешний syslog-сервер**
   Логи отправляются на внешний сервер по протоколу Syslog (UDP/TCP) для централизованного хранения и анализа событий (например, с помощью rsyslog, Graylog, ELK и др.).

Настройка логирования через `.env`

Для настройки откройте файл `.env` в корне установки Проекты VK WorkSpace. В файле `.env` присутствует блок настроек логирования. Для применения настроек после изменения параметров необходимо перезапустить сервисы Проекты VK WorkSpace.

Настройка способов логирования

В файле `.env` доступны следующие параметры для управления логированием:

- `LOGGING_CONSOLE_ENABLE` — включает/отключает логирование в стандартный вывод (`true` / `false`)
- `LOGGING_FILE_ENABLE` — включает/отключает логирование в файл (`true` / `false`)
- `LOGGING_SYSLOG_ENABLE` — включает/отключает отправку логов на syslog-сервер (`true` / `false`)

Включение логирования в стандартный вывод

Для включения логирования в стандартный вывод установите значение `true` в `LOGGING_CONSOLE_ENABLE`

```
LOGGING_CONSOLE_ENABLE="true"
```

Включение логирования в файл

Для включения логирования в файл установите значение `true` в `LOGGING_FILE_ENABLE`

```
LOGGING_FILE_ENABLE="true"
```

Включение логирования на внешний syslog-сервер

По умолчанию параметры для отправки логов в syslog-сервер закомментированы. Для активации логирования на внешний syslog-сервер выполните следующие шаги:

1. Установите значение `true` в `LOGGING_SYSLOG_ENABLE`
2. Найдите секцию `[ Audit Logging ]`:

```
## [ Section ] ="[ Audit Logging ]"
# LOGGING_SYSLOG_CONNECTION_TYPE="UdpSyslog"
# LOGGING_SYSLOG_HOST="my-rsyslog-server.company.ru"
# LOGGING_SYSLOG_PORT="514"
# LOGGING_SYSLOG_FORMAT="RFC5424"
# LOGGING_SYSLOG_FACILITY="LogAudit"
LOGGING_SYSLOG_ENABLE="true"
```

3. Раскомментируйте строки, связанные с syslog, и укажите параметры вашего syslog-сервера:

```
## [ Section ] ="[ Audit Logging ]"
LOGGING_SYSLOG_CONNECTION_TYPE="UdpSyslog"
LOGGING_SYSLOG_HOST="syslog.example.com"         # Укажите адрес вашего syslog-сервера
LOGGING_SYSLOG_PORT="514"                        # Укажите порт, обычно 514
LOGGING_SYSLOG_FORMAT="RFC5424"                  # Формат сообщений (обычно RFC5424)
LOGGING_SYSLOG_FACILITY="LogAudit"               # Facility для логов аудита
LOGGING_SYSLOG_ENABLE="true"                     # Включить отправку логов в syslog
```

2. Настройка логирования в Helm-чарте (Kubernetes)

Если вы используете Проекты VK WorkSpace в Kubernetes через Helm, параметры логирования настраиваются в файле values.yaml при установке/обновлении.

Пример блока настроек:

```
global:
  logging:
    syslogConnectionType: "UdpSyslog"
    syslogHost: "my-rsyslog-server.company.ru"
    syslogPort: "514"
    syslogFormat: "RFC5424"
    syslogFacility: "LogAudit"
    syslogEnable: "false"
    fileEnable: "false"
    consoleEnable: "true"
```

Технический писатель: Белова Ирина

12 мая 2026 г.