Проекты VK WorkSpace

Настройка почтового сервера для уведомлений

© VK WorkSpace, 2026 г. Все права защищены

Портал с документацией: https://biz.mail.ru/docs/on-premises/

Оглавление

Используйте доверенные сертификаты для соединения с использованием самоподписных сертификатов. Для этого необходимо положить файл, содержащий сгенерированный сертификат в формате PEM, в `docker volume trusted-certificates-volume`.

Например:

```
$ ls /var/lib/docker/volumes/vk_trusted-certificates-volume/_data/
/var/lib/docker/volumes/vk_trusted-certificates-volume/_data/host.pem
MAIL_SERVER_USE_CUSTOM_TRUSTED_CA_BUNDLE="true"
```

Внесите изменения в env-файл:

1. Укажите хост размещения Проекты VK WorkSpace: `CWM_FRONTEND_URL="https://projects.yourdomain.ru"`
2. Для использования полной проверки без исключений используйте значение `MAIL_SERVER_USE_CUSTOM_TRUSTED_CA_BUNDLE="false"`

Значение по умолчанию: `MAIL_SERVER_USE_CUSTOM_TRUSTED_CA_BUNDLE="false"`

1. При пустом значении `MAIL_SERVER_HOST` сервер не отправляет сообщения. Укажите хост почтового сервера. Например: `MAIL_SERVER_HOST="smtp.mail.io"`

Значение по умолчанию: `MAIL_SERVER_HOST=""`

1. Укажите порт почтового сервера. Например: `MAIL_SERVER_PORT="25"`

Значение по умолчанию: `MAIL_SERVER_PORT="1025"`

1. Укажите сервисный аккаунт обратный адрес которого будет указан в заголовке сообщения. Например: `MAIL_SERVER_FROM="deamon@mail.io"`

Значение по умолчанию: `MAIL_SERVER_FROM="deamon@service.com"`

1. Укажите имя сервисного аккаунта для отображения . Например: `MAIL_SERVER_DISPLAY_NAME="Проекты VK WorkSpace Mail Notification"`

Значение по умолчанию: `MAIL_SERVER_DISPLAY_NAME="Mail Deamon"`

1. Укажите имя пользователя для аутентификации на сервере SMTP/IMAP . Например: `MAIL_SERVER_USER_NAME="username"`

Значение по умолчанию: `MAIL_SERVER_USER_NAME=" "`

1. Укажите пароль для аутентификации. Например: `MAIL_SERVER_PASSWORD="password"`

Значение по умолчанию: `MAIL_SERVER_PASSWORD=""`

1. Для подключения к почтовому серверу через STARTTLS укажите: `MAIL_SERVER_USE_START_TLS="true"`

Значение по умолчанию: `MAIL_SERVER_USE_START_TLS="false"`

1. Для подключения к почтовому серверу через SSL укажите: `MAIL_SERVER_USE_SSL="true"`

   Значение по умолчанию: `MAIL_SERVER_USE_SSL="false"`
2. Укажите идентификатор часового пояса, например: `MAIL_SERVER_TZ="Europe/Moscow"`

   По умолчанию установлено московское время: `MAIL_SERVER_TZ="Europe/Moscow"`

   Таблица идентификаторов временных зон: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_tz_database_time_zones#List
3. После внесения изменений перезапустите систему.

Технический писатель: Белова Ирина

6 октября 2026 г.